

アドレス帳が検索しやすく

ファクスやスキャンアプリのアドレス帳で「グループを簡単に選びたい」というお客様の声にお応えて、グループのフィルター機能を追加して、目的のグループを簡単に選べるようにしました。



⚠ 機械管理者モードで設定が必要です

登録番号付きアドレス帳をご利用のお客様は、管理者設定により、文字での [検索] と [表示開始番号] の二通りで検索ができるようになります。

設定方法

機械管理者モードにログインし、歯車のアイコン(⚙)をタップ
[設定] > [アプリ設定] > [アドレス帳設定] > [登録番号表示時の宛先検索] > [する]
を選択してください。



「お客様の声」を活かして進化する複合機

2025年6月 複合機 ソフトウェアバージョンアップのお知らせ



EP-BB複合機管理サービスをご利用のお客様は、2025年6月より順次最新のソフトウェアに自動更新されます。本リーフレットではバージョンアップの内容についてお知らせいたします。


自動更新の対象機種は下記のとおりです。

対象機種名
ApeosPro C810 / C750 / C650
Apeos C8180 / C7580 / C6580
Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570
Apeos C2360 / C2060
Apeos 7580 / 6580 / 5580
Apeos 4570 / 3570
Apeos 3060 / 2560 / 1860
Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100

最新のソフトウェアバージョンの適用状況は下記の方法でご確認いただけます。

ソフトウェアバージョンの確認方法

歯車のアイコン(⚙)をタップし、
[機械確認(メーター確認)] > [詳細情報] >
[ソフトウェアバージョン] > [Controller ROM]
Controller ROMが、1.50.3 以降になっていれば
最新バージョンが適用されています。



「お客様の声」を活かして進化する複合機

弊社はお客様の声をもとに商品やサービスの改善に取り組んでいます。公式サイトでは、改善内容の詳細や、便利にお使いいただくためのお役立ち情報も提供しております。ぜひご覧ください。



バージョンアップのご紹介



カスタマイズ事例集



使い方を動画でご紹介

動画で
分かりやすい！

富士フイルムBI 「お客様の声」を活かして

検索

fujifilm.com/fb/product/multifunction/promotion/versionup_information



複合機の使い方に関するお問い合わせや、EP-BB複合機管理サービスを利用されていないお客様で最新バージョンへの更新をご希望の場合は、機械に貼付されている保守カードに記載のコンタクトセンターまでお問い合わせください

fujifilm.com/fb

FUJIFILM

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 お客様相談センター

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 Tel 0120-27-4100

FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

本ドキュメント上に記載・表示された社名または商品名などは、各社の登録商標または商標です。本書の内容は2025年5月現在のものです。

アプリボタンがわかりやすく

「アプリを見つけやすくしたい」というお客様の声にお応えして、ホーム画面のアプリアイコンに濃淡や立体感をつけて、よりアイコンが目立つデザインに変更しました。



Before



After

機能リストのカスタマイズがしやすく

「よく使う機能を見つけやすくしたい」というお客様の声にお応えして、コピーやスキャン、ファクスの機能リストのカスタマイズを簡単に行えるようにしました。よく使う機能だけを表示して、あまり使わない機能は[その他の機能]の中に折りたたむことができます。

カスタマイズ後の画面イメージ




機能リストのカスタマイズ方法

- ① 機能リストの下部にある、[機能リストの編集]をタップします。
- ② 確認画面で、[はい(開始する)]をタップします。
- ③ よく使う機能はチェックをつけたままにします。
- ④ あまり使わない機能は、機能名をタップしてチェックを外します。
※表示順を入れ替えたいときは、機能名を長押ししてドラッグ操作で並び順を変更できます。
- ⑤ 右下の[OK]をタップします。



※認証運用していない場合は機械管理者でログインが必要です。
※認証モードでご利用されている場合は、設定によりユーザーごとのカスタマイズが可能です。



ピン留めがより便利に

「よく使う設定の組み合わせだけをピン留めして、宛先は毎回選べるようにしたい」「ジョブを実行しないでピン留めを作りたい」というお客様の声にお応えし、アプリ画面から、宛先なしのピン留めや、ジョブを実行せずにピン留めを作成できるようにしました。



アプリ画面からのピン留め方法

- ① アプリ画面で設定を変更します。
- ② 機能リストの下部にある、[設定を保存]をタップします。
- ③ ピン留めの名前を入力して、[OK]をタップします。
- ④ ホーム画面の[クイック]に、ピン留めとして保存されます。



- ファクスやスキャンでよく使う設定の組合せを保存(ピン留め)しておけば、ピン留めをタップして、宛先を指定するだけでジョブを実行できます。
- コピーでも、ジョブを実行せずに設定を保存(ピン留め)できます。

従来通り、ジョブを実行した後にクイック画面でピン留めすることもできます。



実行したジョブ履歴



ジョブから作成したピン留め

ログイン中のユーザーがわかりやすく

ホーム画面左上の認証アイコンにくわえて、認証ユーザー名を表示できるようにしてわかりやすくしました。



Before



After